

Keymessage سیندر عفونت محل زخم:

عفونت محل عمل یکی از عوارض شایع بعد اعمال جراحی بوده و دومین عارضه شایع بعد از عمل سزارین می باشد.

۱/ رعایت **7S** (**SAFETY** اتاق عمل، **SCREEN** بیمار از لحاظ احتمال وجود عفونت، **SHOWERS** شب قبل و صبح روز عمل با آب و صابون و ترجیحا محلول کلرهگزیدین، **SKIN PREP** محل عمل با کلرهگزیدین دارای الکل، **SOLUTION** مناسب برای ضد عفونی محل عمل قبل از بستن آن کلرهگزیدین ۰.۵٪. درصد یا محلولهای حاوی PHMB همچون پرونتوسان می باشد، **SUTURES** با پوشش آنتی بیوتیکی همچون Triclosan احتمال آلودگی بعد از عمل را کاهش می دهد. **SKIN CLOSURE** بشکل مطلوب و استفاده از پانسمانهای مناسب و در بیماران مستعد استفاده از پانسمانهای دارای نقره یا PHMB عفونت محل عمل را کاهش میدهد).

۲/ به بیمار آموزش داده شود تا یک هفته قبل از عمل شیو محل عمل انجام ندهد. شیو محل عمل باید در روز عمل ، اما حتما خارج از اتاق عمل با استفاده از کلیپر انجام شود. به هیچ وجه از تیغ برای شیو استفاده نشود.

۳/ شستشوی محل جراحی با داروهای آنتی بیوتیک هیچ تاثیری در کاهش عفونت محل عمل ندارد.

۴/ استفاده از کلاه اتاق عمل باید بشکلی باشد که کل سرو گردن و محلهای رویش مو در کناره های صورت را بگیرد.



۵/ درآوردن کلاه عمل و گان استریل عمل حتما باید خارج از اتاق عمل باشد.

۶/ وجود کارشناس متخصص زخم در بیمارستان می تواند در درمان مطلوب زخم موثر باشد.

دکتر بهرام قادری